インターネット接続設定変更 手順書

主な作業

- 1) 告知端末とパソコンを直接接続している場合
- 2) ルーターを経由してご利用の場合の設定方法について

1) 告知端末とパソコンを直接接続している場合の設定方法について



- コントロールパネルを開きます。 コントロールパネルが表示されていない場合は 以下の手順でコントロールパネルを開いてください。
- ① ウインドウズボタンをクリック
- ② Windows システムツールをクリック
- ③ コントロールパネルをクリックします。



コントロールパネル

ネットワークとインターネットのリンクをクリック



ネットワークと共有センターをクリック

ンントロール パネル¥ネットワークと	インターネット¥ネットワークと共有センター
	-ルハイル > イットワークとインターイット > イ
コントロール パネル ホーム	基本ネットワーク情報の表示
アダプターの設定の変更	アクティブなネットワークの表示
共有の詳細設定の変更	D434
	パブリック ネットワーク

アダプターの設定の変更をクリック



イーサーネットを選択して、 右クリックしプロパティーを選択します。

クリックしたら次のページへお進みいただき 設定をお願いします。

かり17 7 共有		
接続の方法:		
Intel(R) Ethernet Connection (4)) I219-V	
	構	成(<u>C</u>)
この接続は次の項目を使用します(Q):		
☑ 駅Microsoft ネットワーク用クライアン	ント	^
☑ 🥊 Microsoft ネットワーク用ファイルと	ブリンター共有	
VirtualBox NDIS6 Bridged Net	working Driver	
🗹 🖳 QoS パケット スケジューラ		
🗹 🖳 Intel(R) Technology Access Filt	ter Driver	_
🗹 💶 インターネット プロトコル パージョン	4 (TCP/IPv4)	
💷 🔔 Microsoft Network Adapter M	ultiplexor Protocol	
	.#	- × *
インストール(N) 削除(U)	プロパ	(ティ(<u>R</u>)
説明		
伝送制御プロトコル/インターネット プロト	コル。相互接続されたさ	まざまな
ネットワーク間の通信を提供する、既定(のワイドエリア ネットワー	クプロトコ
ルです。		

設	代替の構成					
ネット・ きます くださし	フークでこの機能がサポートされて! 。サポートされていない場合は、ネ ^。	いる場合は、 ミットワーク管理	IP 設定 理者に述	を自動 適切な	的に取得 P 設定を	することが 問い合わせ
۲	IP アドレスを自動的に取得する(<u>(</u>	<u>)</u>)				
0	次の IP アドレスを使う(<u>S</u>):					
IP	アドレス(D:					
5	ブネットマスク(山):					
Ŧ	フォルト ゲートウェイ(<u>D</u>):		a.	à.	3	
•	DNS サーバーのアドレスを自動的	に取得する(E	Ð			
0	次の DNS サーバーのアドレスを使	Э́(<u>Е</u>):				
優	先 DNS サー/((ー(<u>P</u>):		1	÷	4	
íť	替 DNS サーバー(<u>A</u>):		1			
	終了時に設定を検証する(上)				詳細	設定(V)

イーサネットのプロパティ	
インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IP	v4)を選択
プロパティーをクリックします。	

インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IP v4) 全般タブで以下の設定に変更します。

IPアドレスを自動的に取得する

DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する

変更が終わりましたらOKをクリックします。

開いているウインドウを全て閉じてください。

インターネットやメールができるか確認します。

インターネットやメールができない場合は 一度、パソコンを再起動していただき インターネットやメールができるか確認してください。

パソコンの再起動を行っても、インターネットや メールができない場合は、告知端末の電源を 入れなおしてください。

以上で設定は終了です。

ルーターを経由してご利用の場合の設定方法について



無線LANルーターと告知端末の LANケーブルを抜いてください。

無線LANルーターの機器の設定を RT (ルーター)またはAUTOに切り替えます。 (スイッチ)

無線LANの本体をリセットしてください。

本体のリセットボタンを押し、初期化します。 リセットの方法は、機器によって異なる場合があります。 取扱説明書をご参照ください。

告知端末と無線LANルーターを接続して、 インターネットやメールができるか確認します。

インターネットやメールができない場合は、 告知端末と無線LANルーターの電源を切り、

告知端末 → 無線LANルーター

の順に電源を入れてください。 (複数のルーターがある場合は全てお願いします)

・上記のルーター設定を手動で行う場合 上記で上手くいった場合は不要	≧(うまくいかなかった場合 です。	;) 。	
ルーターとPCをLANでつなぎます。 (ルーターのLAN側へ)			
ルーターのIPアドレスを探します。 ↓ コマンドプロンプト(キーボードの Windo	wsKev + R)で名前を cm	d と打ち 0K。	
ファイル名を指定して実行	×		
実行するプログラム名、または開くフォルダーやドキュ ネットリソース名を入力してください。 名前(<u>O</u>): Cmd	メント名、インター		
OK キャンセル	参照(<u>B</u>)		



点滅のカーソル位置に ipconfig と打ちます。



リターンを押し結果の中のデフォルトゲートウエイの項のアドレス(192.168.?.?)が、 ルーターのIPですので、ブラウザのURLに入れてください。

Vahoo! In Google (21)									
・イル(F) 検索候補の表示を無	時効にする (キーボード	操作の Google /	∖の送信を中止)						
[5] 3 2 5 [5]									
	Yahoo' BB	1811		_			-		
	きっず版		~		-			A	HC
	アプリ版	トラベル	ヤフオク!	ปละ	モンク		1000		J
			ウェブ	画像	動画	辞書	知恵袋	地図	リアルタイム

ユーザ名(ID)は admin もしくは root でパスワードはメーカ指定またはお客様にて 設定されたパスワードになります。

ルーターのパスワードを設定して、お忘れの場合には、ルーターの初期化をお勧めします。 ※初期化の手順については、メーカーの取扱説明書をご参照ください

パスワード:	
SONICWALL	ログイン

見え方はルーターによって違います。

・ルーターの中(設定画面)に入れた場合
 IPアドレス取得方法を自動取得(DHCP)に設定
 DNS(ネーム)サーバアドレスのプライマリとセカンダリ内の数字を消去
 以上を試して再度ルーター接続を試してください。
 OKの場合はお客様環境(元の接続)に戻し試してください。
 (各ルーターの設定画面の見え方は様々ですので、各項目をよく探してみてください)
 (ルーターが複数ある場合が御座いますのでそれぞれご確認ください)